

STRIKKET KJOLE

STR. 38 (40) 42

Materiale: Chéri orlon/antron fra Sønderborg Garn. 250 (250) 300 g turkis. 200 (200) 250 g marine. 100 (100) 150 g hvidt. 1 bæltespænde. 2 knapper.

Pinde: »Aero« jumperp. nr. 3 og 3½.

Strikkefasthed: 12 m. glts. i bredden = 5 cm. 17 p. i højden = 5 cm.

Brystmål: 86 (90) 94 cm.

Ryg: Slå 108 (114) 120 m. op med turkis garn på p. nr. 3 og strik 2 cm rib (2 r., 2 vr.). Skift til p. nr. 3½ og marine garn. Strik derefter glts. i striber således: * 8 p. marine, 4 p. hvid, 8 p. marine, 8 p. turkis, 4 p. hvid, 8 p. turkis *. Gentag fra * til *. Når arb. måler 70 (72) 74 cm - eller den ønskede længde - lukkes til ærmegab i hver side for 4-3-2-4 x 1 (4-3-2-6 x 1) 4-3-2-8 x 1 m., og når ærmegabet måler 18 (19) 20 cm, lukkes for de midterste 20 m., og hver side strikkes færdig for sig. Luk til skulder for 7-7-7 (7-7-8) 7-8-8 m., og samtidig lukkes mod halssiden for 10 (10) 10 m. Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes som ryggen, til arb. måler 60 (62) 64 cm, derefter lukkes for de midterste 14 (16) 18 m., og hver side strikkes færdig for sig. Luk mod halssiden for 1 m. på hver 6. p., til der er 21 (22) 23 m. tilbage.

Bemærk: Når arb. har samme højde som ryggen til ærmegabet, lukkes til dette for 4-3-2-4 x 1 (4-3-2-6 x 1) 4-3-2-8 x 1 m., og når ærmegabet måler 18 (19) 20 cm, lukkes til skulder for 7-7-7 (7-7-8) 7-8-8 m. Strik den anden side modsat.

Krave: Slå 122 (126) 130 m. op med turkis garn på p. nr. 3 og strik rib (2 r., 2 v.), til arb. måler 10 (11) 12 cm. Derefter lukkes for de midterste 46 m.

(gælder alle str.), og hver side strikkes færdig for sig.

Venstre side: Luk mod halssiden for 1 m. på hver 6. p., til der er 22 (24) 26 m. tilbage, strik til arb. måler 39 (41) 43 cm fra opslagskanten, luk af. Strik højre side modsat, men med 2 knaphuller. Mærk af til disse på venstre side således, at det første strikkes 9 cm fra nederste kant og det andet 5 cm fra nederste kant.

Knaphuller: Begynd fra den lige side og strik 8 m., luk for 6 m., strik de resterende m. På næste p. slås 6 nye m. op over de aflukkede.

Bælte: Slå 260 m. op med turkis garn på p. nr. 3 og strik 4 cm glts. Slå 4 nye m. op i beg. af næste p. Strik 4 cm rib (2 r., 2 vr.). Luk af. Piker et stykke stivlærred på vrangen af det glts. stykke, sy derefter bæltet sammen fra vrangen med stikke- sting inden for 1 m., vend det og sæt et spænde i den ende, hvor der er slået 4 m. ekstra op.

Montering: Arb. må ikke presses, men spænd stykkerne ud med knappenåle, læg et fugtigt stykke over - og lad det ligge, til det er tørt. Sy begge skuldersømme sammen med stikke- sting fra vrangen inden for 1 m.

Ærmekanter: Tag ca. 120 m. op lidt inde på arb. på p. nr. 3 (pas på at få lige mange m. på hver side af skuldersømmene. Strik 2 cm rib (2 r., 2 vr.) med turkis garn, luk af i rib fra vrangen. Sy begge sidesømme sammen.

Sy kraven på med stikke- sting fra vrangen inden for 1 m. Sy først højre side, således at sømmen ved nederste kant vender mod vrangen. Venstre sides nederste kant kastes til på vrangen. Sy knapperne i.

Model: JETTE CARLSSON.

